

# E-Mail

## Wie lauten die SMTP-, IMAP- und POP3-Server?

Für die Einrichtung eines Postfachs in Ihrem E-Mail-Programm verwenden Sie bitte folgende Posteingangs -und Postausgangsserver. Ersetzen Sie dabei "ihre-domain.tld" durch Ihren Domainnamen. "tld" steht für Ihre Top-Level-Domain, z.B. .de, .com, .net, .org usw.

Wir betreiben **zwei** Rechenzentren in Köln und Berlin. Jedes Rechenzentrum verwendet eigene Servernamen. Bitte erfragen Sie beim Support in welchem Rechenzentrum Ihre E-Mails liegen.

Tragen Sie die folgenden Servernamen ein, wenn Sie Ihre E-Mails über eine **unverschlüsselte** Verbindung empfangen und senden möchten:

### Rechenzentrum in Köln

	Server	Port	Verbindungssicherheit
<b>Posteingangsserver, POP3</b>	pop3.ihre-domain.tld	110	Keine
<b>Posteingangsserver, IMAP</b>	imap.ihre-domain.tld	143	Keine
<b>Postausgangsserver</b>	smtp.ihre-domain.tld	25	Keine

### Rechenzentrum in Berlin

	Server	Port	Verbindungssicherheit
<b>Posteingangsserver, POP3</b>	pop3.securehost.de	110	Keine
<b>Posteingangsserver, IMAP</b>	imap.securehost.de	143	Keine
<b>Postausgangsserver</b>	smtp.securehost.de	25	Keine

# E-Mail

Sie können Ihre E-Mails auch über eine **verschlüsselte SSL-Verbindung** versenden und empfangen. Nutzen Sie dazu bitte die folgenden Posteingangs- und Postausgangsserver.

## Rechenzentrum in Köln

	Server	Port	Verbindungssicherheit
<b>Posteingangsserver, POP3</b>	sslin.de	995	SSL oder TLS
<b>Posteingangsserver, IMAP</b>	sslin.de	993	SSL oder TLS
<b>Postausgangsserver</b>	sslout.de	465	SSL oder TLS

## Rechenzentrum in Berlin

	Server	Port	Verbindungssicherheit
<b>Posteingangsserver, POP3</b>	pop3.securehost.de	995	SSL oder TLS
<b>Posteingangsserver, IMAP</b>	imap.securehost.de	993	SSL oder TLS
<b>Postausgangsserver</b>	smtp.securehost.de	465	SSL oder TLS
<b>Postausgangsserver</b>	smtp.securehost.de	587	StartTLS

Eindeutige ID: #1010

Verfasser: Kevin Peter

Letzte Änderung: 2019-09-03 10:03