

E-Mail

Wie lauten die SMTP-, IMAP- und POP3-Server?

Für die Einrichtung eines Postfachs in Ihrem E-Mail-Programm verwenden Sie bitte folgende Posteingangs -und Postausgangsserver. Ersetzen Sie dabei "ihre-domain.tld" durch Ihren Domainnamen. "tld" steht für Ihre Top-Level-Domain, z.B. .de, .com, .net, .org usw.

Wir betreiben **zwei** Rechenzentren in Köln und Berlin. Jedes Rechenzentrum verwendet eigene Servernamen. Bitte erfragen Sie beim Support in welchem Rechenzentrum Ihre E-Mails liegen.

Tragen Sie die folgenden Servernamen ein, wenn Sie Ihre E-Mails über eine **unverschlüsselte** Verbindung empfangen und senden möchten:

Rechenzentrum in Köln

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	pop3.ihre-domain.tld	110	Keine
Posteingangsserver, IMAP	imap.ihre-domain.tld	143	Keine
Postausgangsserver	smtp.ihre-domain.tld	25	Keine

Rechenzentrum in Berlin

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	pop3.securehost.de	110	Keine
Posteingangsserver, IMAP	imap.securehost.de	143	Keine
Postausgangsserver	smtp.securehost.de	25	Keine

E-Mail

Sie können Ihre E-Mails auch über eine **verschlüsselte SSL-Verbindung** versenden und empfangen. Nutzen Sie dazu bitte die folgenden Posteingangs- und Postausgangsserver.

Rechenzentrum in Köln

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	sslin.de	995	SSL oder TLS
Posteingangsserver, IMAP	sslin.de	993	SSL oder TLS
Postausgangsserver	sslout.de	465	SSL oder TLS

Rechenzentrum in Berlin

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	pop3.securehost.de	995	SSL oder TLS
Posteingangsserver, IMAP	imap.securehost.de	993	SSL oder TLS
Postausgangsserver	smtp.securehost.de	465	SSL oder TLS
Postausgangsserver	smtp.securehost.de	587	StartTLS

Eindeutige ID: #1010

Verfasser: Kevin Peter

Letzte Änderung: 2019-09-03 10:03